

メールソフト「Windows Live メール」を使用した設定方法



手順1 メールアカウント追加画面に進みます

Windows Live メールを起動します。

アカウント をクリックし、**電子メール** をクリックします。

自分の電子メール アカウントを追加する
Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メールアドレス: ○○○○○@goto-tv.ne.jp
新しくメール アドレスを作成する方はこちら

パスワード: ●●●●●●●●
 パスワードを保存する(B)

表示名: 任意の名前

この電子メール アカウントを既定にする。
 手動でサーバー設定を構築する(C)

キャンセル 次へ

手順2 メール情報を入力します



を確認しながら、お客様のメールの情報を入力します。

電子メールアドレス	○○○○○@goto-tv.ne.jp
パスワード	8ケタの英数小文字
表示名	任意の名前

手動でサーバー設定を構築する をクリックしてチェックを入れます。

完了したら **次へ** をクリックします。

手順3 受信・送信サーバー情報を入力します。

サーバー設定を構成
電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報
サーバーの種類: POP
サーバーのアドレス: pop3.goto-tv.ne.jp ポート: 110
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報
サーバーの種類: SMTP
サーバーのアドレス: smtp.goto-tv.ne.jp ポート: 587
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)
 認証が必要(A)

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログイン ユーザー名: ○○○○○@goto-tv.ne.jp

キャンセル 戻る 次へ

受信サーバー情報を入力します。

受信サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	pop3.goto-tv.ne.jp
ポート	110
ログオンユーザー名	○○○○○@goto-tv.ne.jp

送信サーバー情報を入力します。

送信サーバーの種類	smtp.goto-tv.ne.jp
サーバーのアドレス	587

認証が必要 をクリックしてチェックを入れます。

完了したら **次へ** をクリックします。

手順4 設定を完了します



完了 をクリックします。

これでメールアドレスの設定が完了です。